

# GmCAP-Pro et les tables de correspondance

Les détections qui remontent vers GmCAP-Pro font désormais référence aux coureurs via leur numéro de dossard. Toutefois, dans des versions anciennes du logiciel, appelées GmDAG ou GmIPICO selon le système de détection utilisé (DAG System ou IPICO), les coureurs étaient référencés par leur identifiant de puces RFID. Le logiciel disposait d'une table de correspondance permettant de déduire un numéro de dossard à partir de cet identifiant, qui est alphanumérique la plupart du temps.

La prise en compte d'autres systèmes de détections (RaceResult, MyLaps, Timing Sense, etc) a uniformisé le logiciel qui s'est alors appelé GmCAP-Pro. GmCAP-Pro a supposé alors que les références aux coureurs dans les détections se feraient alors uniquement via leur numéro de dossard. Exit donc, dans GmCAP-Pro, cette table de correspondance !


Exit ? Vraiment ?

Non, pas tout à fait...

GmCAP-Pro a conservé la possibilité de passer les références aux coureurs par une table de correspondance. Cette table est facultative et, si elle existe, doit être un fichier texte ayant pour nom **dagtable.dtb**, situé dans le répertoire d'installation de GmCAP-Pro, typiquement **C:\Program Files (x86)\GmCAP-Pro Version 4.xx**, à côté du programme **gmcap-pro.exe** donc.


*Attention à ce que son extension soit **.dtb**, et non **.txt** ! Windows rajoute facilement **.txt** aux noms de fichiers texte. Assurez-vous de toujours visualiser les extensions des fichiers dans l'explorateur, c'est bien plus prudent.*

La structure de ce fichier est simple : les lignes commençant par un # sont des lignes de commentaires, et sur les autres lignes il faut indiquer l'identifiant de la puce, une tabulation, et le numéro de dossard.



```
#ID <tab> Dossard
A701 1
A702 2
A703 3
A704 4
A705 5
A706 6
A707 7
A708 8
A709 9
A710 10
```

Pour activer cette table de correspondance, il vous faut aller dans la boîte de dialogue cachée de GmCAP, accessible via la combinaison de touche Ctrl+Shift+H (ou Ctrl+Maj+H en français). Une case à cocher vous permet d'activer ou de désactiver cette table :



Le bouton **Recharger la table** permet de la recharger sans avoir à redémarrer GmCAP-Pro.

*Attention aux paramètres dans cette boîte de dialogue. Ils ne sont pas vraiment destinés aux utilisateurs novices...*

Voilà.